


# หน้ากรีตตำ ทำอย่างไรไม่ให้ก้อนยางสกปรก เสริมความรู้ในการทำยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP (8/09/60)



ตามคำแนะนำในการทำยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ให้ติดลึนรองรับน้ำยางห่างจากรอยกรีต 1 ฝ่ามือ หรือประมาณ 10 ซม. และติดลวดรัดต้นยางเพื่อวางถ้วยรับน้ำยางห่างจากลึนรองรับน้ำยางลงมา 1 ศอกกำมือ หรือประมาณ 30 ซม. เพื่อเป็นการป้องกันไอของน้ำกรตในถ้วยรองรับน้ำยางมาสัมผัสกับลึนรองรับน้ำยางหรือหน้ากรีตที่เป็นสาเหตุให้ผลผลิตลดลงได้



แต่ในกรณีที่หน้ากรีตตำ ไกลถึงโคนต้นหรือบริเวณรอยเท้าช้าง หากฝนตกเศษดิน เศษทรายจะกระเด็นใส่ถ้วยน้ำยางเป็นเหตุให้ยางก้อนถ้วยมีสิ่งปนเปื้อนและสกปรกได้ ดังนั้นมีข้อเสนอแนะ ให้ขยับลวดและถ้วยรองรับน้ำยางให้สูงขึ้นหลังจากที่ได้กรีต หยอดน้ำกรต และกวานน้ำยางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เกษตรกรก็สามารถผลิตยางก้อน

ถ้วยที่มีคุณภาพดี ปราศจากสิ่งสกปรกใด ๆ ลงในถ้วยน้ำยาง และทำให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น



กลุ่มเกษตรกรที่มีความประสงค์จะจัดทำการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา โทร. 074 894307 และศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ โทร. 044 666079

เรื่อง/ภาพ : ปรีดีเปรม ทศนกุล